



# СЕКРЕТЫ ОПЫТНОЙ ШВЕИ



выполнение  
петель и рукавов



ИЛЬЯ МЕЛЬНИКОВ

**Илья Валерьевич Мельников**  
**Секреты опытной швеи:**  
**выполнение петель и рукавов**  
Серия «Секреты  
опытной швеи», книга 8

*Авторский текст*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3091255](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3091255)

**Аннотация**

В данном руководстве рассмотрена технология выполнения петель разных видов и обработки рукавов.

# Содержание

Виды петель	4
Обметная петля	5
Выметная петля	6
Воздушная петля	7
Руликовая петля	8
Выстрочная петля	9
Обтачная петля	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

# **Илья Мельников**

## **Секреты опытной швей: выполнение петель и рукавов**

### **Виды петель**

Петли можно выполнять вручную и на швейной машине со специальной лапкой.

Петли бывают разных видов:

- Обметные,
- Выметные,
- Руликовые,
- Воздушные,
- Выстрочные,
- Обтачные.

# Обметная петля

Обметные петли выполняют на специальной машине. Место расположения петли намечают на лицевой стороне изделия прямой линией. При ручной обработке строго по намеченной линии прорезают отверстие, его края прометывают, а затем обметывают петельным швом по лицевой стороне. Плотность шва определяется толщиной ниток и колеблется в пределах 12–20 стежков на 1 см ткани. Длина стежка (расстояние от прокола иглы до разреза петли) – 0,1–0,3 см в зависимости от осыпаемости ткани. Стежки располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, равномерно затягивая их. В конце петли прокладывают перпендикулярно линии разреза 3–4 скрепляющих стежка длиной, равной удвоенной длине петельного стежка. Скрепляющие стежки обвивают поперечными стежками с захватом ткани. Концы ниток выводят на изнанку и закрепляют 3–4 стежками.

## **Выметная петля**

Выметная петля выметывается швом в одну нить. Прорезав петлю по намеченной линии, делают прокол у самого основания (в конце петли). Конец нити полностью не вытягивают, оставив 10–20 см, связывают с рабочей нитью. Плотность стежков 10–16 на 1 см, длина стежков – 2–3 мм. В конце петли, в начале выметывания ставят закрепку, скрепляя ее с тканью.

## **Воздушная петля**

Воздушная петля применяется в юбках, для застежки крючком или потайными пуговицами. Выполняют нитками, сложенными вдвое. Сделав сметочный стежок длиной 0,5–0,7 см, повторяют его 2–3 раза в тот же прокол, затем на лицевой стороне стежок обвивают петельным узлом, а с изнаночной стороны – простым стежком, захватывая часть ткани.

# Руликовая петля

Руликовая петля выполняется из косой полоски ткани шириной 1,5–2 см, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь, делают машинную строчку на 2–3 мм от сгиба, в конце шов расширяют, прострачивают, натягивая ткань, затем излишек шва срезают, оставляя 0,3–0,5 см в расширенном месте. В отверстие шва делают закрепочный прокол двойной нитью, ушко иглы вводят в отверстие шва, петлю выворачивают.



# Выстрочная петля

Выстрочная петля выполняется из прямой полоски ткани шириной 2,5–3,5 см. Оба среза ткани по длине подгибают на изнаночную сторону на 0,5–0,7 см. Приутюживают, перегибают пополам и делают машинную строчку на 0,1–0,2 см от края.

## Обтачная петля

Обтачные петли могут быть во всех изделиях, кроме белья. Их расположение уточняют на лицевой стороне изделия и намечают тремя линиями – одна совпадает с направлением петли, две поперечные ограничивают ее длину, которая равна диаметру пуговицы плюс 0,2 см, если пуговица плоская, и 0,5 см, если она шарообразная на ножке. В одежде начало поперечной или косой прорези находится на расстоянии 0,3–0,5 см от середины переда в сторону края борта, вертикальные петли располагаются на линии середины.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.